



# AirTriQ ドリームキャビネット 利用ガイド (iPadアプリ編)

Rev.a

2012年2月2日

## 本ガイドについて

本ガイドは AirTriQ ドリームキャビネットの iPad アプリをご利用いただくためのガイドです。

© Copyright ユニアドックス株式会社 All rights reserved.

## 目 次

I	動作環境 .....	3
(a)	対応機器 .....	3
(b)	iOS のバージョン .....	3
(c)	表示可能なドキュメントの種類 .....	3
II	AirTriQ Connector の概要 .....	4
(a)	AirTriQ Connector とは ? .....	4
(b)	AirTriQ Connector のダウンロード .....	5
(c)	初期設定 .....	6
(d)	AirTriQ 管理ツールでユーザー権限の設定 .....	8
III	AirTriQ Connector の各機能について .....	9
(a)	ファイルアップロード機能 .....	9
(b)	ファイル閲覧およびダウンロード機能 .....	10
IV	お問い合わせ対応 .....	13
(a)	ご契約に関するお問い合わせ .....	13
(b)	技術的なお問い合わせ .....	13
(c)	障害情報 URL .....	13

## I 動作環境

### (a) 対応機器

iPad および iPad2

iPhone には対応していません。

### (b) iOS のバージョン

iOS4.0 以上

AirTriQ Connector は 2012 年 2 月 2 日現在での上記のバージョンにおける動作を確認しております。

### (c) 表示可能なドキュメントの種類

アップルのサポート情報 ( 技術仕様 ) に準ずる。

[http://support.apple.com/ja\\_JP/specs/#ipad](http://support.apple.com/ja_JP/specs/#ipad)

上記の表示可能なドキュメントの種類は、全ての表示を保証するものではありません。

## II AirTriQ Connector の概要

### (a) AirTriQ Connector とは？

AirTriQ Connector とは、AirTriQ ドリームキャビネット上のフォルダー/ファイルに対して、iPad からアクセスするための iPad アプリケーションです。

AirTriQ Connector にはファイルを管理する機能はありませんので、アップロードの場合は他のアプリから、ダウンロードの場合は他のアプリへ連携をします。

現在提供されている機能は以下の通りです。

- ファイルアップロード機能  
他のアプリで管理しているファイルを AirTriQ ドリームキャビネットにアップロード
- ファイル閲覧およびダウンロード機能  
AirTriQ ドリームキャビネットのファイルの閲覧および他のアプリにダウンロード

それぞれの機能の詳細については次項以降で説明します。

AirTriQ ドリームキャビネットにアクセスするには、あらかじめ AirTriQ ドリームキャビネット上にユーザーが登録されている必要があります。管理ツールを利用してユーザー登録をあらかじめ行ってください。管理ツールの詳しい操作方法については、「AirTriQ ドリームキャビネット利用ガイド(管理ツール編)」をご覧ください。

## (b) AirTriQ Connector のダウンロード

AirTriQ Connector は、AppStore より無料でダウンロードすることができます。



(c) 初期設定

AirTriQ Connector を使用するには、初期設定が必要です。  
ホーム画面より設定をタップします。



設定画面が表示されます。

左一覧のアプリケーショングループにある「AirTriQ Connector」をタップします。



右側に AirTriQ Connector 設定画面が開くので初期設定を行います。



設定項目	内容
接続先ドメイン(URL)	<p>接続先 URL を指定します。</p> <p>接続先 URL は、ご契約時にお知らせしているログイン URL から末尾の「/wc/」を外したものになります。</p> <p>例えば、            ログイン URL が <a href="https://dc1.airtriq.jp/wc/">https://dc1.airtriq.jp/wc/</a> の場合            接続先 URL は <a href="https://dc1.airtriq.jp">https://dc1.airtriq.jp</a>            になります。</p>
顧客 ID*1	顧客 ID を設定した場合はログイン画面で入力を省略できます。
ユーザーID*1	ユーザー ID を設定した場合はログイン画面で入力を省略できます。
パスワード*1	パスワードを設定した場合はログイン画面で入力を省略できます。
個人フォルダを 初期画面にする	ログイン後に表示されるフォルダを個人フォルダにする設定 管理者、一般ユーザーの設定のみが有効となる。

\*1 任意の設定項目になりますので、必要に応じて設定してください。

## (d) AirTriQ 管理ツールでユーザー権限の設定

AirTriQ 管理ツールでユーザーID 毎に AirTriQ Connector の権限設定を必要に応じて行ってください。


設定内容	内容
閲覧のみ (初期値)	AirTriQ 上のファイルを閲覧することができます。 アップロードやダウンロードはできません。
アップロード可能	iPad 上の他のアプリで管理しているファイルを AirTriQ にアップロードすることができます。ダウンロードはできません。
ダウンロード可能	AirTriQ 上のファイルを iPad 上の他のアプリにダウンロードすることができます。アップロードはできません。
アップ / ダウンロード可能	AirTriQ 上のファイルを閲覧することができます。 アップロードおよびダウンロードすることができます。

### III AirTriQ Connector の各機能について

#### (a) ファイルアップロード機能

「他のアプリケーションに渡す」機能を有するアプリケーションから、AirTriQ にファイルをアップロードすることができる機能です。

例えば、GoodReader で管理しているファイルをアップロードする場合は、My Documents からアップロードするファイルを選択して「Open In...」ボタンをタップすると、連携できるアプリケーションの一覧が表示されるので、一覧より「AirTriQ Connector」をタップします。



他のアプリの場合は、「Open In...」や「次の方法で開く...」をタップします。

アップロード可能の権限が付与されていない場合、「Open In...」や「次の方法で開く...」で表示される一覧には「AirTriQ Connector」が表示されずにアップロードをすることはできません。

AirTriQ Connector のアップロード画面が表示されますので、ログイン情報を入力して、「アップロード」ボタンをタップします。



#### 【アップロード先】


一般ユーザーおよび管理者ユーザー  
自身のユーザーフォルダーにある Private フォルダー  
/Personal/ユーザーID/Private/

コラボレーションユーザー  
自身のユーザーフォルダー  
/Collaboration/ユーザーID/

(b) ファイル閲覧およびダウンロード機能

AirTriQ ドリームキャビネットからファイルの閲覧およびダウンロードするための機能です。


AirTriQConnector アイコンをタップします。




AirTriQ Connector のログイン画面が表示されますので、ログイン情報を入力して、「ログイン」ボタンをタップします。




ログインしたユーザ ID がアクセスできるトップフォルダが表示されます。  
または、設定画面で設定した個人フォルダが表示されます。



閲覧するファイルのアイコンをタップします。




AirTriQConnector でファイルを閲覧することができます。



閲覧しているファイルは以下の手順で他のアプリケーションに渡しダウンロードすることができます。

画面 1 行目をタップして、ナビゲーションバーを表示させます。

ナビゲーションバーの「次の方法で開く...」をタップして表示されるメニューから連携するアプリケーションをタップする。



ダウンロード可能な権限が付与されていない場合、ナビゲーションバーには「次の方法で開く...」が表示されずにダウンロードをすることはできません。

「次の方法で開く...」で表示されるメニューは、インストールされた順で 10 個までです。閲覧しているファイルに対応するアプリケーションが既に 10 個を超えている場合は表示されないアプリケーションがあります。その場合、先にインストールしたアプリケーションをアンインストールすることで表示されるようになります。

## IV お問い合わせ対応

お問い合わせは登録された連絡担当者様からのみを受付致します。

### (a) ご契約に関するお問い合わせ

項目	説明
窓口	AirTriQ インフォメーションセンター
受付時間	弊社営業日 9:00 ~ 17:00
電子メール	info@airtriq.jp

### (b) 技術的なお問い合わせ

項目	説明
窓口	AirTriQ サポートセンター
受付時間	弊社営業日 9:00 ~ 17:00
電子メール	support@airtriq.jp

### (c) 障害情報 URL

以下のホームページで障害情報を公開しています。

<http://www.airtriq.jp/mainte.html>